

**Leverantör**

Tillverkare <b>CHECKPOINT</b>	Modell UTM-1	Teknisk kontakt Ulf Sahlin <a href="mailto:ulf.sahlin@fedlogin.com">ulf.sahlin@fedlogin.com</a>
----------------------------------	-----------------	---

**Konfiguration**

Följande konfigurationsguide är tagen från *Checkpoint UTM-1 Admin Guide*, sid 110-111.

Konfigurationsguiden aktiverar autentisering via engångskoder (mha RADIUS) för en specifik användare.

1. **Säkerhetskopiera** nuvarande brandväggskonfiguration!
2. Öppna **SmartDashboard**
3. Skapa en **RADIUS Host** via alternativet **Manage > Network Objects > New > Node > Host...**  
**Namn:** FEDLOGIN HOST  
**Adress:** SERVICE.FEDLOGIN.NET (alt: 213.132.98.162)
4. Skapa en **RADIUS Server** via alternativet **Manage > Server and OPSEC > Applications > New... > RADIUS...**  
**Namn:** FEDLOGIN RADIUS  
**RADIUS Server:** FEDLOGIN HOST (den som nyss skapats)  
**Service:** NEW-RADIUS (port 1812)  
**Shared Secret:** SE SEPARAT DOKUMENTATION FRÅN FEDLOGIN  
**Kompatibilitet:** RADIUS Ver. 2.0 Compatible (RFC2865)  
  
Klicka på **OK**
5. Högerklicka på din **Gateway** och välj alternativet **Edit > Authentication**.  
**RADIUS:** Enabled
6. Skapa en ny **användargrupp** genom alternativet **Manage > Users & Administrators > New > User Group**  
**Namn:** FEDLOGIN USERS
7. Skapa en ny användare (**User Profile**) och aktivera RADIUS-autentisering för denna:  
  
Under fliken **General**: Sätt login-namnet till det namn som konfigurerats i Fedlogins webbadmin  
Under fliken **Personal**: Justera **Expiration Date**  
Under fliken **Authentication**: Välj **RADIUS**  
Under fliken **Groups**: Välj RADIUS-gruppen (**FEDLOGIN USERS**)

I övrigt, se dokumentation från CheckPoint för hur RADIUS aktiveras på flera Användargrupper och/eller Användare.